

BTB 钱包抵押指南

一、查看自己的主地址(main address):


- 打开主网钱包，在【窗口】菜单栏打开【控制台】。输入“getmainaddress”并按回车。主地址用于被指向抵押挖矿，或存币挖矿。矿工必须需要了解自己的主地址(main address)。






二、抵押挖矿：

- 方案一：直接存币进主地址(main address)，有确认之后就算做抵押生效。存入生成的地址抵押是不会生效，因为挖矿的地址是主地址 (main address) 。
- 方案二：从其他钱包指向过来。
 - 1.首先获取自己挖矿钱包的主地址。如上问题一的步骤。
 - 2.点击【发送】菜单栏，在地址一栏填入你想指向挖矿钱包的主地址，输入想要指向的金额。**不要勾选**从金额中减去交易费！点击【指向】，会提示输入钱包密码，输入钱包密码，然后点击确定。



3. 密码正确后会弹框提示，再次确认信息无误，点击【是】。若信息有误点击【Cancel】，抵押可以在交易记录查看，种类为“Stake to”。等待 6 个区块确认，抵押将会生效。挖矿钱包显示如下图 3 所示。



Stake in 就是被指向资产。右侧为指向记录。




- **注意以下几点**


- 1.指向金额必须为整数。
- 2.不能使用从交易中扣除费用。
- 3.只能指向到主钱包地址（且为 3 开头的地址），生成的地址不参与挖矿。
- 4.不可以指向到本钱包的主地址，指向操作必须是钱包 A 指向钱包 B。
- 5.撤回指向的时候，区块链会把币返还到原发送抵押地址。
- 6.指向生效需要 6 个区块确认，撤回指向需要在 100 个区块确认之后才可操作撤回。

三、撤回指向:

- 打开钱包，点击【交易记录】，找到需要指向的交易记录，点击【Withdraw stake】。注意未满 100 个区块确认的交易不可撤回。



- 会提示输入钱包密码解锁钱包，密码输入完成后。会提示是否确认提现，点击【是】即可完成。



四、查看挖矿总容量需要多少抵押:


- 打开钱包，点击【窗口】菜单栏中的【控制台】。



- 控制台中输入“getmainaddress”获取挖矿钱包主地址，获取到主地址后输入“getpledgeofaddress 主地址”，其中 capacityTB 就是容量(TB),requiredPledge 就是满抵押所需要到币数量。




- 也可以查看单个 Plot ID 的容量，命令为“getplotterminatinginfo plotid”，返回值容量是 TB。如果返回值大于阈值 256TB（或全网容量/5040），区块链就会拒绝 Deadline，无法正常爆块，Plot ID 容量会在未来区块中逐渐下降，低于阈值后继续提交 Deadline。



五、查看全网挖矿信息和抵押率。

- 在【控制台】中输入“”，networkAvgCapacity 为全网平均容量，PledgeRatio 为每 TB 满抵押所需的币数量。



未完待续。。。。

如果您还有什么不懂的问题，可以发送邮件至 btb@btbyte.org 询问。

Enjoy your mining :p